

Date de création : 19/01/22
 Date de Mise à Jour : 10/01/23
 Version v22.0

Fiche Remises et Majorations

Seront gérés dans ces fiches, les remises et majoration qui peuvent être **appelées manuellement dans une pièce** ou bien **associées à une condition tarifaire**.

Fichier -> Tables de référence -> Remises et Majorations

Identification

| IDENTIFICATION | |
|------------------------|---|
| Intitulé | Symbole |
| Type Remise-Majoration | Activités CEREALE |
| | APPRO <input checked="" type="radio"/> Toutes Activités |
| Intitulé pour édition | |

- Intitulé**

Renseigner l'intitulé de la remise-Majo. Il se cascadera automatiquement dans l'*intitulé pour édition*.

- Symbol**

Facultatif

- Type Remise-Majoration**

Choix entre :

- **Rem/Majo Prix** : La remise/majo est incluse dans la valeur de l'article, donc aucun modèle d'écriture ne sera à associer.
- **Rem/Majo Prix Compta** : La ventilation de la remise/majo est séparée en comptabilité, il faut dans ce cas, associer un modèle d'écriture.
- **Rem/Majo Prix Compta (MBM)** :
- **R F C** : Remise non calculée sur la facture mais permet l'édition des prévisions R F C.
- **Escompte sur facture ou Escompte sur Règlement** : La remise/majo doit être associée à un

modèle d'écriture pour ventiler le HT et la TVA de l'escompte.

Ces remises doivent être attachées à un type de Tiers ou un Tiers pour le calcul automatique sur les pièces.

- **Intérêt débiteur/créditeur** : La remise/majo doit être associée à un modèle d'écriture.

Attention : le traitement automatique des intérêts n'utilise pas ces remises/majo mais des articles financiers

- **Prix brut calculé différé** :

- **Activité**

Cocher Céréale, Appro ou les deux.

- **Intitulé pour édition**

Se renseigne automatiquement à partir de l'intitulé, mais modifiable.

Paramètres

| PARAMETRE | |
|--|--|
| Remise - Majoration | <input type="button" value="Σ"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sens contraire automatique | <input checked="" type="checkbox"/> Valeur en taux |
| <input checked="" type="checkbox"/> Calcul en cascade | <input type="checkbox"/> Quantité de référence |
| <input type="checkbox"/> Forfait | |
| <input type="checkbox"/> Conservée si = 0 | |

- **Remise-Majoration**

- Renseigner directement une **valeur** si aucune formule n'est nécessaire
- Choix de la **formule**, dans la liste présente.

 [Vidéo tuto sur l'utilisation de formules](#)

- Cliquer sur le bouton  pour atteindre la fenêtre *Editeur de formule*,
- Dans le champ *Nom de la Procédure*, cliquer sur la flèche noire pour afficher les formules proposées (descriptif des [formules disponibles ici](#)),
- Sélectionner la formule désirée et valider.
- Cliquer de nouveau sur le bouton  pour atteindre les variables de la formule et saisir les valeurs à associer

(valider chaque valeur saisie par touche ENTREE ou cliquer sur le champ suivant vide afin de bien enregistrer les valeurs).

- **Valeur en taux**

- Si *coché* alors toute valeur saisie dans le champ *Valeur* ou retournée par la *formule* est multipliée par la quantité de la ligne et divisée par 100.
- Si *décoché* alors toute valeur saisie dans le champ *Valeur* ou retournée par la *formule* est multipliée par la quantité de la ligne.

- **Quantité de référence**

- Brute : chargement + véhicule.
- Nette : chargement seul (brut - Tare).
- Norme : chargement ramené aux normes.

- **Sens contraire automatique**

- Si *coché* alors le signe s'inverse automatiquement (pour une remise, renseigner une valeur positive et laisser *coché*).

- **Forfait**

- Si *coché* la valeur est toujours multipliée par 1 quelle que soit la quantité de la ligne.
- Si *décoché* la valeur est multipliée par la quantité de la ligne.

- **Calcul en cascade**

Ce champ a de l'intérêt dans le cas où plusieurs remises-majorations s'appliquent.

- Si *coché* alors la remise/majo s'appliquera au **résultat issu du calcul précédent**.

- **Conservé si = 0**

- Si *coché* alors la ligne de calcul de la remise-majo avec résultat = 0 est stockée dans la pièce.
- Si *décoché* alors la ligne de calcul de la remise-majo avec résultat = 0 est ignorée.

Comptabilité

COMPTABILITE

Modèle d'écriture

- **Modèle d'écriture**

Sélectionner le modèle d'écriture qui permettra la ventilation comptable sur le compte approprié (pour les types de remise/majo ventilée comptabilité).

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:fiche_remise_majo

Last update: **2023/01/10 11:39**