

Date de création : 04/05/20
Date de Mise à Jour : 29/07/24
Version v23.0

Barèmes spécifiques Protéagineux - Correction Poids

Objectif

Les protéagineux sont concernés par un barème de correction Poids, utilisant un calcul officiel, basé sur les deux caractéristiques Humidité et Impureté.

Recommandations

Toute création et déclaration de barème doit **subir un test approfondi** avant d'être utilisé en production à grande échelle. En effet, le calcul des pièces et les montants des bordereaux/factures futurs, en découlent. Pour fonctionner chaque barème doit ensuite être rattaché soit au niveau groupe(s) soit au niveau article(s) concernés.

Pour accéder à la création d'un barème : Table de référence -> Barème
-> Bouton ajout ⓘ

Barème Correction Poids

Le barème conversion Poids est **appliqué à l'Achat et à la Vente**. Il associe, à chaque valeur d'échelle déterminée, une valeur de bonification / réfaction à appliquer. Deux caractéristiques sont concernées : Humidité et Impureté

Identification

- **Intitulé**

IDENTIFICATION

Intitulé Symbole

Type Barème Activités

☐ CEREALE ☐ APPRO

Intitulé pour édition

Intitulé du Barème.

- **Symbole**
Code interne, ne pouvant pas dépasser 10 caractères.
- **Activité**
Sélectionner l'activité **Céréale**.
- **Type Barème**
Barème correction poids : barème utilisé pour ramener les quantités aux normes en activité céréale.

L'activité *Céréale* doit impérativement être cochée avant de choisir le type de barème, sinon le menu déroulant est vide.

- **Intitulé pour édition**
Intitulé affiché sur les documents imprimés.

Caractéristique


Objectif : La formule caractéristique sert à **déterminer l'échelle** de caractéristique dans les saisies (Bon de Réception, livraison, transfert, etc...).


CARACTERISTIQUE

Formule d'utilisation de ces caractéristiques 0 8

INTITULE


Caractéristique ⊕ ⊖ ⊗ ⊘

- **Formule d'utilisation de ces caractéristiques**
Choix de la formule, dans la liste présente, indiquant la caractéristique ou une combinaison de caractéristiques, ainsi que les variables associées, utilisées comme échelle par le barème.
 - Cliquer sur le bouton  du champ *Formule d'utilisation de ces caractéristiques* pour atteindre la




fenêtre *Editeur de formule*,

- Dans le champ *Nom de la Procédure*, cliquer sur la flèche noire pour afficher les formules proposées (voir ci-dessous),
- Sélectionner la formule **Recherche_Somme_2_Carac** et valider.

- Cliquer de nouveau sur le bouton  du champ *Formule d'utilisation de ces caractéristiques* pour atteindre les variables de la formule et saisir les valeurs à associer (voir ci-dessous)

Valider chaque valeur saisie par touche ENTREE ou cliquer sur le champ suivant vide afin de bien enregistrer les valeurs.

- **Caractéristique**

Cliquer sur le bouton ajout  et sélectionner la caractéristique concernée (Humidité puis Impureté).

Les formules de procédures permettent de **définir le cadre du barème et ses conditions générales d'utilisation** (Une seconde formule sera utilisée plus loin pour définir le mode de calcul exact des valeurs par palier) :

- **Code_Carac**

ID de la caractéristique : **2001 pour l'Humidité** et **2002 pour l'Impureté**.

- **Seuil_Min_Echelle**

Echelle mini de la caractéristique pour le calcul des valeurs : toute échelle inférieure à cette échelle sera ramenée à cette échelle pour le calcul des valeurs. Valeurs à renseigner dans le cadre de ce barème : **14 pour la caractéristique Humidité** et **2 pour la caractéristique Impureté**, pour correspondre au barème à freinte fourni par Analys.

- **Seuil_Max_Echelle**

Echelle maxi de la caractéristique pour le calcul des valeurs : toute échelle supérieure à cette échelle sera ramenée à cette échelle pour le calcul des valeurs.

- **Utilisation_Valeur_Offset**

Editeur de formules

Nom de la procédure
 RECHERCHE_SOMME_2_CARAC

Description

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Code_Carac1	0	2001
Code_Carac2	0	2002
Seuil_Min_Carac1	0	14
Seuil_Max_Carac1	100	
Seuil_Min_Carac2	0	2
Seuil_Max_Carac2	100	
Seuil_Min_Echelle	0	
Seuil_Max_Echelle	100	
Utilisation_ValeurOffset	1	
Appliquer_Decalage_Apres_Seuls	0	
Recherche_Si_Frais_Calcule	0	
Id_Types_Bases_Prix	*	
Id_Types_Tiers	*	
Id_Tiers	*	

Laisser la valeur par défaut.

- **Appliquer_Decalage_Apres_Seuil**
 Paramétrage pour appliquer un décalage, après le seuil, des échelles, paramétrable lors de l'affectation d'un barème à un contrat : 0 = faux / 1= vrai.
- **Recherche_Si_Frais_Calculé**
 Variable à renseigner dans le barème servant à la facturation des frais divers. (Ex frais de séchage, stockage, manutention, etc...). Ici laisser la valeur **0** = faux, mise par défaut.
- **ID_Types_Base_Prix**
 - * : Tous les Types Base Prix autorisés
 - Deux solutions s'offrent à vous sinon, soit en exclusion, soit en addition.
 - **En exclusion** mettre ***-ID** correspondant à la base prix à exclure - **ID** de la seconde etc.
 - **En addition** mettre directement les **ID** des bases prix voulues **séparées par une virgule** (ex : ID1,ID2 etc...)
 (Les information des ID bases prix vous seront données dans la table des types bases prix.)
- **ID_Types_Tiers**
 Paramétrer les ID des types tiers pour lesquelles le barème doit fonctionner (Idem que pour les types bases prix ci-dessus, les informations relatives aux ID se trouve dans la table types tiers).
- **ID_Tiers**
 Paramétrer les ID des tiers pour lesquelles le barème doit fonctionner (Idem que pour les types bases prix ci-dessus, les informations relatives aux ID se trouve dans la table types tiers).

Echelle - Valeur ou Formule

Objectif : La formule Barème sert à **déterminer la valeur** de Réfaction/Bonification par pallier, en fonction des échelles de caractéristique.

Paramètres liés au **MODE DE CALCUL** du barème :

- **Valeur en taux**

A cocher dans ce cas. Toute valeur saisie dans le champ Valeur est multipliée par la quantité de la ligne et divisée par 100.

- **Calcul en cascade**

Ce champ a de l'intérêt dans le cas où plusieurs barèmes s'appliquent. A décocher dans ce cas.

- **Calcul Valeur Obligatoire** (laisser coché dans un barème)

- Si coché alors le barème fonctionnera même si le champ prix de la ligne article est à 0.
- Si décoché alors pas de calcul si le champ prix de la ligne est à 0. (déconseillé)

- **Conservé si = 0** (Par sécurité laisser coché)

- Si coché alors la ligne de calcul du barème avec résultat = 0 est stockée dans la pièce.
- Si décoché alors la ligne de calcul du barème avec résultat = 0 est ignorée. (déconseillé)

- **Achat / Vente / Transfert Entrée / Transfert Sortie / OD Entrée / OD Sortie**

- Cocher le ou les types d'Opération(s) (mouvements) pour lesquelles le barème est utilisé.

- **Applicable sur Facture**

A cocher noir (grisé inutilisé) : la valeur de réfaction est alors applicable sur factures Achat (Facture et Avoir) et/ou Vente (Facture et Avoir) en fonction du type d'opération.

- **Applicable sur pièce de régularisation**

- Si coché noir (grisé inutilisé) la valeur de bonification/réfaction est applicable sur la pièce de compléments de Prix.

Echelles et Valeurs : (Collection)


- Utiliser les boutons ajout, duplication, validation, annulation, suppression.
- VALIDER impérativement la ligne de collection avant de créer une Nouvelle ligne.

Ne jamais remplacer les valeurs de calculs existantes si elles ont été utilisées dans des pièces,
Dans ce cas, pour les lignes existantes, paramétrer une **date de fin pour les valeurs en cours** et créer des nouvelles lignes de valeurs **démarrant au lendemain de la date de fin précédente**.

- **Date début / Fin**

date début/fin de validité des échelles/valeurs ou formule paramétrées dans la ligne.


Il s'agit ici de la **Date Pièce** du Bon d'Apport pour les barèmes Correction poids



- **Modifier ttes les lgs (Période identique)**
Non concerné par ces barèmes
- **Entité / Type Base Prix / Type de Tiers / Tiers**
Renseigner (si nécessaire) pour réduire le champ d'application du barème (mono-sélection).
- **Echelle / Valeur**
Ne rien renseigner, le barème utilise une formule.
- **ou formule**
A cocher pour appliquer une formule.
 - Ouvrir alors l'éditeur de formule en cliquant sur le bouton Σ
 - Sélectionner la formule nécessaire (voir ci dessous)
 - Puis Valider.
 - Cliquer à nouveau sur le bouton Σ pour paramétrer les variables de la formule.

Les **échelles et valeurs du barème** sont **paramétrées au travers d'une formule existante**. Chaque corps de formule est prévu en fonction des spécificités de la profession.

Différentes formules de barèmes peuvent être utilisées. Elles permettent de **définir le calcul du barème précisément** :



- **Bareme_a_freinte** : Le barème est utilisé pour le calcul officiel du ramener aux normes (**Correction Poids**) pour les réceptions des cultures des protéagineux (**POIS, FEVEROLE, LUPIN**) .
Ce calcul s'effectue au travers de la somme des deux caractéristiques **Humidité + Impureté**, avec l'utilisation, exclusive, de la caractéristique Humidité pour la partie freinte.



Informations sur le barème fourni par Analys

- Les **normes** de bases sont à **14% d'humidité** et **2% d'impureté**. Toutes valeurs inférieures seront automatiquement ramenées à

celles-ci (Base_Carac) et **aucune réfaction** n'est appliquée.

- De **14 à 17% d'humidité**, une première **réfaction poids** est appliquée au poids net pour donner le poids aux normes.
- **Au delà de 17% d'humidité** (et avec un palier à 23%) une **déduction supplémentaire pour freintes** sera calculée, en utilisant les constantes du barème ci-contre.

Documents servant de références (en vigueur en avril 2021)

POIS - FEVEROLE - LUPIN : R2004 = R2003

Annexe 12

FFCAT

POIS - FEVEROLE - LUPIN
RECOLTE 2004

Remise aux normes pour HUMIDITE (freintes comprises)
Taux d'ajustement (en %), BAREME DE CONVERSION

HUMIDITE %	DECIMALES									
	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
UNITES	0,09	0,19	0,29	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99
10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	100,00	99,88	99,76	99,64	99,52	99,40	99,28	99,17	99,05	98,93
15	98,81	98,69	98,57	98,45	98,33	98,21	98,10	97,98	97,86	97,74
16	97,62	97,50	97,38	97,26	97,14	97,02	96,90	96,79	96,67	96,55
17	96,43	96,25	96,07	95,89	95,71	95,53	95,35	95,18	95,00	94,82
18	94,64	94,46	94,28	94,10	93,92	93,74	93,56	93,38	93,21	93,03
19	92,85	92,67	92,49	92,31	92,13	91,95	91,77	91,59	91,42	91,24
20	91,06	90,88	90,70	90,52	90,34	90,16	89,98	89,80	89,62	89,45
21	89,27	89,09	88,91	88,73	88,55	88,37	88,19	88,01	87,83	87,66
22	87,48	87,30	87,12	86,94	86,76	86,58	86,40	86,22	86,04	85,86
23	85,69	85,51	85,33	85,15	84,97	84,79	84,61	84,43	84,25	84,07
24	83,90	83,72	83,54	83,36	83,18	83,00	82,82	82,64	82,46	82,28
25	82,10	81,92	81,74	81,56	81,38	81,20	81,02	80,84	80,66	80,48
26	80,30	80,12	79,94	79,76	79,58	79,40	79,22	79,04	78,86	78,68
27	78,50	78,32	78,14	77,96	77,78	77,60	77,42	77,24	77,06	76,88
28	76,70	76,52	76,34	76,16	75,98	75,80	75,62	75,44	75,26	75,08
29	74,90	74,72	74,54	74,36	74,18	74,00	73,82	73,64	73,46	73,28
30	73,10	72,92	72,74	72,56	72,38	72,20	72,02	71,84	71,66	71,48

NOTA : Avant d'effectuer la multiplication par le poids brut, il faut IMPÉRATIVEMENT déduire la valeur de réfaction de poids pour impuretés

Remise aux normes pour IMPURETES
Taux d'ajustement (en %), BAREME DE CONVERSION

IMPURETES %	DECIMALES									
	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
UNITES	0,09	0,19	0,29	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08
3	1,19	1,31	1,43	1,55	1,67	1,79	1,90	2,02	2,14	2,26
4	2,38	2,50	2,62	2,74	2,86	2,98	3,10	3,21	3,33	3,45
5	3,57	3,69	3,81	3,93	4,05	4,17	4,28	4,40	4,52	4,64
6	4,76	4,88	5,00	5,12	5,24	5,36	5,48	5,60	5,71	5,83
7	5,95	6,07	6,19	6,31	6,43	6,55	6,67	6,79	6,90	7,02
8	7,14	7,26	7,38	7,50	7,62	7,74	7,86	7,98	8,10	8,21
9	8,33	8,45	8,57	8,69	8,81	8,93	9,05	9,17	9,29	9,40
10	9,52	9,64	9,76	9,88	10,00	10,12	10,24	10,36	10,48	10,60
11	10,71	10,83	10,95	11,07	11,19	11,31	11,43	11,55	11,67	11,79
12	11,90	12,02	12,14	12,26	12,38	12,50	12,62	12,74	12,86	12,98
13	13,10	13,21	13,33	13,45	13,57	13,69	13,81	13,93	14,05	14,17
14	14,29	14,40	14,52	14,64	14,76	14,88	15,00	15,12	15,24	15,36
15	15,48	15,60	15,71	15,83	15,95	16,07	16,19	16,31	16,43	16,55
16	16,67	16,79	16,90	17,02	17,14	17,26	17,38	17,50	17,62	17,74
17	17,86	17,98	18,10	18,21	18,33	18,45	18,57	18,69	18,81	18,93
18	19,05	19,17	19,29	19,40	19,52	19,64	19,76	19,88	20,00	20,12
19	20,24	20,36	20,48	20,60	20,71	20,83	20,95	21,07	21,19	21,31
20	21,43	21,55	21,67	21,78	21,90	22,02	22,14	22,26	22,38	22,50

POIS - FEVEROLE - LUPIN : R2004 = R2003

Annexe 13

FFCAT

POIS - FEVEROLE - LUPIN
RECOLTE 2004

REMISE AUX NORMES
POUR HUMIDITE ET IMPURETES
BAREME DE CONVERSION

FORMULE

$$Q' = Q \left(\frac{100 - (H+I)}{100 - (14+2)} - X \right)$$

Q' = Poids ajusté (T)
Q = Poids brut livré (T)
H = Humidité
I = Impureté
X = Freintes

Normes de base :
H = 14% , si H est inférieur à 14%, on considère que H est égal à 14%
I = 2% , si I est inférieur à 2%, on considère que I est égal à 2%

$H < ou = 17\% \Rightarrow X = 0$
 $17\% < H < 23\% \Rightarrow X = 0,0050$ par pourcent de H dépassant 17%
 $H > 23\% \Rightarrow X = 0,0340$ auquel il faut ajouter 0,0040 par pourcent de H dépassant 23%

FREINTES	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
17	0,00	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54
18	0,60	0,66	0,72	0,78	0,84	0,90	0,96	1,02	1,08	1,14
19	1,20	1,26	1,32	1,38	1,44	1,50	1,56	1,62	1,68	1,74
20	1,80	1,86	1,92	1,98	2,04	2,10	2,16	2,22	2,28	2,34
21	2,40	2,46	2,52	2,58	2,64	2,70	2,76	2,82	2,88	2,94
22	3,00	3,06	3,12	3,18	3,24	3,30	3,36	3,42	3,48	3,54
23	3,60	3,66	3,72	3,78	3,84	3,90	3,96	4,02	4,08	4,14
24	3,80	3,86	3,92	3,98	4,04	4,10	4,16	4,22	4,28	4,34
25	4,20	4,24	4,28	4,32	4,36	4,40	4,44	4,48	4,52	4,56
26	4,60	4,64	4,68	4,72	4,76	4,80	4,84	4,88	4,92	4,96
27	5,00	5,04	5,08	5,12	5,16	5,20	5,24	5,28	5,32	5,36
28	5,40	5,44	5,48	5,52	5,56	5,60	5,64	5,68	5,72	5,76
29	5,80	5,84	5,88	5,92	5,96	6,00	6,04	6,08	6,12	6,16
30	6,20	6,24	6,28	6,32	6,36	6,40	6,44	6,48	6,52	6,56

Comptabilité

Utile pour un barème correction prix, **ne rien sélectionner ici.**

Déclaration du Barème

Le barème doit ensuite être déclaré, soit dans la fiche Article, soit dans le groupe Article.

Dans ce cas, il faudra déclarer **deux lignes** dans la collection : Une ligne pour la **caractéristique Humidité** et une ligne pour la **caractéristique Impureté**.

Par exemple :

Barèmes									
BAREME	CARACTERISTIQUE	MINIMUM	MAXIMUM	DEFAULT	TOLERANCE	OBLIGATOIRE	PRIORITE	SIMULA	
CONVERSION POIDS H J PROTEAGINEUX	Humidité	0	0	0	0 déduite	Oui	1	Oui	
CONVERSION POIDS H J PROTEAGINEUX	Impureté	0	0	0	0 déduite	Oui	1	Oui	

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:baremes_specifiques_proteagineux-poids

Last update: 2024/07/29 10:08