

Date de création : 11/02/21
 Date de Mise à Jour : 30/06/23
 Version v22.0

Certiphyto ou autres certifications

Objectif

Gérer la certification **Certiphyto** ou tout autre certification, au niveau des Tiers, et les contrôles associés.

Certification et articles/groupes articles concernés

La table des certifications sert à **renseigner les différents articles / groupes articles concernés par cette certification**.

Fichier -> Table de référence -> Certification

IDENTIFICATION

Intitulé

Contrôle validité pour les articles

Pas de contrôle Contrôle validité tiers

Activités

CEREALE APPRO

- **Intitulé**

Renseigner l'intitulé de la certification

- **Contrôle validité pour les articles**

Selectionner le type de contrôle à appliquer pour cette certification (Le contrôle s'effectue en validation de saisie des lignes d'article) parmi :

- Pas de contrôle
- Contrôle bloquant
- Contrôle avertisseur

- **Contrôle validité Tiers**

Si coché, contrôle effectué à la saisie du tiers, en entête de pièce.

Les contrôles, paramétrés dans la fiche certification, remonteront

automatiquement à l'appel de la certification dans la fiche Tiers (à partir de la version V22.0)

- **Activité**

Sélectionner l'activité concernée.

The screenshot shows a software interface titled 'GROUPE / ARTICLE'. At the top, there are tabs for 'GROUPE' and 'ARTICLE'. Below the tabs, there is a list of items under the heading 'Groupe'. The first item in the list is 'APPRO' with a small red icon next to it. The second item is 'CEREALE'. To the right of the list, there is a search bar labeled 'Groupe' and an 'Article' field below it. There are also some icons for filtering and sorting.

Renseigner le(s) groupe(s) article(s) / article(s) concernés par cette certification

- **Groupe/article**

- Bouton ajout
- Renseigner le **groupe article ou article**
- Valider la collection et renouveler la procédure pour tous les groupes/articles concernés.

Valider la page

Gestion de la certification dans la fiche Tiers

La **certification du Tiers** doit être renseignée dans sa **fiche Tiers** pour un contrôle au niveau des pièces.

Le paramétrage du **contrôle par type de pièce** doit être mis en place par **Analys**, en amont, si besoin.

Par la suite, **vous pouvez paramétrer le type de contrôle voulu** tel que décrit ci-dessous.

Dans la fiche **Tiers**

→ Partie Appro→ Certifications (Collection) →

Bouton Ajout

- Renseigner le **nom** ou double cliquer pour récupérer le nom du Tiers.
- Renseigner le **Numéro de certification**, à réception du courrier retourné par le

The screenshot shows a software interface for managing certifications. At the top, there's a navigation bar with tabs: NOM, NUMEROTATION, CERTIFICATION, and CONTROLE TIERS (which is highlighted). Below the tabs, there are several input fields: 'Nom', 'Numéro', 'Certification', 'Type de certification', 'Paramètres', 'Date d'expiration' (with a date input field), 'Photo' (with a file selection button), and a section for 'Contôle validité pour les articles' with dropdown options: 'Pas de contrôle' and 'Contrôle validité tiers'. There are also standard window control buttons (close, minimize, maximize) at the top right.

Tiers.

- Sélectionner la **date d'expiration** de la certification : à renseigner pour application des contrôles bloquants ou avertisseurs.
- Choisir la **certification** Certiphyto.
- Renseigner le *type de certification* : Responsable, délégué, etc...

Le type/niveau **Responsable** (ID 900006) doit obligatoirement être attribué au **déceleur**.

Si par erreur ce type/niveau de certification était supprimé, il faut impérativement contacter Analys et ne pas chercher à le recréer soi-même

- Paramètres : Texte libre
- **Contrôle validité pour les articles** : le contrôle de la validité de la date de certification s'effectue en validation de saisie des **lignes d'article**. Il peut être : *Bloquant, Avertisseur, Pas de contrôle*
- **Contrôle validité tiers** : si coché, alors le contrôle de la validité de la date de certification s'effectue dans **l'entête**, en saisie de pièces, dès la validation (si le contrôle est paramétré dans les pièces). Si date non valide, alors blocage en saisie de pièce.
- **Valider la collection et Valider la fiche**.

Le certificat du client (document papier) peut être conservé dans sa fiche grâce au *trombone* en haut de la fiche Tiers :

Trombone -> Ajout des documents -> Sélectionner le document concerné


Il est alors mis dans un fichier accessible depuis : Atys>Documents>Tiers>'IDTiers'
Il peut donc être supprimé de la source si besoin.

Il est possible de **paramétriser une alerte** lorsque la **fin de validité du certiphyto approche** (possibilité de choisir le nombre de jours restant). Pour cela contacter Analys pour le paramétrage de ce champ.

Edition utile

Index -> Certifications -> Contrôle Certifications

Contrôle Certifications: Permet de contrôler la validité des certifications, regroupe les Tiers dont la date d'expiration de certificat est dépassée.



Renseigner les champs selon les besoins :

- **Visibilité du nombre de jours** (champ présent à partir de la version V19.1)
 - **Uniquement positif** : visualise le nombre de jours restants jusqu'à la date d'expiration.
 - **Uniquement négatif** : visualise le nombre de jours dépassés depuis la date d'expiration.
 - **Tous** : visualise le nombre de jours restants et dépassés.

Index -> Certifications -> Certifications Non Param

Certifications Non Param: Permet de contrôler les Tiers n'ayant pas de certification.

Renseigner les champs selon les besoins

Certifications Non Param

Certification

Niveau

Type acteur

Tiers & Site

Type de tiers

Entité rattachement

Atc

Aide (F1)...

OK

Pour rappel, les certiphotos sont également présents dans l'**édition du registre en niveau 3 et 4**.

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:certiphyto

Last update: **2023/06/30 10:21**