

Date de création : 21/01/22
Date de Mise à Jour : 10/04/25
Version v24.0

Remise Quantité à 10 seuils

Remise/Majo consentie sur une quantité ou un chiffre d'affaire, sur une pièce.

Cette formule doit être rattachée à une Remise/Majo **intégrée dans une Condition Tarifaire** permettant l'**automatisation de son utilisation**.

Le calcul se fait **sans cumul** de quantité ou CA, contrairement à la remise volume à 10 seuils.

Editeur de formules

Nom de la procédure
REMISE_QUANTITE_A_10_SEUILS

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAUT	VALEUR
Id_Types_Bases_Prix	*	
Valeur_Initiale	0	
Recalcul_Sur_Commande	0	
Recalcul_Sur_Livraison	0	
Recalcul_Sur_Facture	0	
Meme_Si_Pas_De_Transporteur	0	
Id_Transporteurs	txt	
Sur_CA	0	
Seuil1	0	
Valeur1	0	
Seuil2	0	
Valeur2	0	
Seuil3	0	
Valeur3	0	
Seuil4	0	
Valeur4	0	
Seuil5	0	
Valeur5	0	
Seuil6	0	
Valeur6	0	
Seuil7	0	
Valeur7	0	
Seuil8	0	
Valeur8	0	
Seuil9	0	
Valeur9	0	
Seuil10	0	
Valeur10	0	

[Aide \(F1\)...](#)  

	Valeur	Détail
ID Types Bases Prix (V23)	ID	Renseigner les ID des types de base prix pour lesquels la formule doit être appliquée.
Valeur initiale	valeur en €/UV	Valeur initiale de la remise/majo pour quantité ou CA inférieur au Seuil 1 (exclu).
Recalcul Sur Commande	0-1	<p>Si 1 : La remise/majo est recalculée sur la commande, à l'import d'une pré-commande ou d'un devis.</p> <p>Si 0 : La remise/majo est conservée à l'identique sur la commande même si les volumes/CA changent.</p>
Recalcul Sur Livraison	0-1	<p>Si 1 : La remise/majo de la commande est recalculée sur la livraison, à l'import d'une commande.</p> <p>Si 0 : La remise/majo de la commande est conservée à l'identique sur la livraison même si les volumes/CA changent.</p>

	Valeur	Détail
Recalcul Sur Facture	0-1	Si 1 : Recalcul la remise/majo sur Facture même si il y a une origine. Prise en compte de la remise/majo stockée dans la pièce d'origine (Livraison pour Facture Appro, Commande pour Facture Comptant).
Meme_si_pas_de_Transporteur	0-1	1 : Pour appliquer la remise même si aucun transporteur n'est renseigné dans la pièce. 0 : Pour que la remise fonctionne uniquement si un transporteur est renseigné.
ID Transporteur	ID	Paramétriser les Id pour lesquels la remise doit fonctionner : * : Tous les Transporteurs autorisés *, -ID : Pour exclure certains Transporteurs ID : Pour n'autoriser que certains Transporteurs (en indiquant le numéro d'ID de ces derniers, séparées par des virgules)
Sur CA	0-1	Si 1 : Calcul sur le CA brut de la ligne Si 0 : Calcul sur la Quantité de la ligne
Seuil Volume 1	Qté ou CA	Seuil de quantité ou CA, inclus, à partir duquel la remise/majo s'applique .
Remise Volume 1	% ou €/UV	Valeur de Remise (précédée du signe -) ou de Majo (sans signe) correspondant au seuil

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:remise_qte_10_seuils

Last update: **2025/04/10 11:16**