

Date de création : 17/03/20
Date de Mise à Jour : 29/07/24
Version v23

Création de Barèmes - Récapitulatif général


Objectif

Un barème a pour but d'appliquer une correction (poids ou prix) en fonction de certains critères pour des articles en activité céréale. Il associe, à chaque valeur d'échelle déterminée, une valeur de bonification / réfaction à appliquer.

Recommandations

- Le choix du type de barème est primordial en fonction de la bonifications / réfections à obtenir (Poids ou Prix). Une même caractéristique pourra être utilisée dans plusieurs barèmes (par exemple : Humidité pour correction poids et frais de séchage; il conviendra alors de créer dans ce cas deux barèmes).

- Toute création et déclaration de barème doit **subir un test approfondi** avant d'être utilisé en production à grande échelle. En effet, le calcul des pièces et les montants des bordereaux/factures futurs, en découlent. Pour fonctionner chaque barème doit ensuite être rattaché soit au niveau groupe(s) soit au niveau article(s) concernés.

Pour accéder à la création d'un barème : [Table de référence -> Barème](#)
-> Bouton ajout 

Identification

- **Intitulé**
Intitulé du Barème.
- **Symbole**
Code interne, ne pouvant pas dépasser 10 caractères.
- **Activité**

IDENTIFICATION	
Intitulé	Symbole
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Type Barème	Activités
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> CEREALE <input type="radio"/> APPRO
Intitulé pour édition	
<input type="text"/>	

Sélectionner l'activité **Céréale**.

- **Type Barème**

choix dans la liste :

- **Barème correction poids** : barème utilisé pour ramener les quantités aux normes en activité céréale.
- **Barème correction prix** : barème utilisé pour calculer des bonifications/réfections financières sur les facturations Achats ou ventes.
- **Barème correction prix MBM** : barème utilisé pour calculer des bonifications/réfections financières de type Majoration Bi-mensuelle (donc valeur par quinzaine calendaire) sur facturations achats ou ventes.

L'activité *Céréale* doit impérativement être cochée avant de choisir le type de barème, sinon le menu déroulant est vide.

- **Intitulé pour édition**

Intitulé affiché sur les documents imprimés.

Caractéristique

Objectif : Dans la plupart des cas, la formule caractéristique sert à **déterminer l'échelle** de caractéristique dans les saisies (Bon de Réception, livraison, transfert, etc...).

• Formule d'utilisation de ces caractéristiques

Choix de la formule, dans la liste présente, indiquant la caractéristique ou une combinaison de caractéristiques, ainsi que les variables associées, utilisées comme échelle par le barème.


- Cliquer sur le bouton Σ du champ *Formule d'utilisation de ces caractéristiques* pour atteindre la fenêtre *Editeur de formule*,
- Dans le champ *Nom de la Procédure*, cliquer sur la flèche noire pour afficher les formules proposées (voir ci-dessous),
- Sélectionner la formule souhaitée et valider.
- Cliquer de nouveau sur le bouton Σ du champ *Formule d'utilisation de ces caractéristiques* pour atteindre les variables de la formule et saisir les valeurs à associer (**valider chaque valeur saisie par touche ENTREE ou cliquer sur le champ suivant vide afin de bien enregistrer les valeurs**).

• Caractéristique

Si le barème fait appel à une caractéristique, cliquer sur le bouton ajout (+) et sélectionner la caractéristique concernée.

Différentes formules de procédures peuvent être utilisées. Elles permettent de **définir le cadre du barème et ses conditions générales d'utilisation** (Une seconde formule pourra être utilisée plus loin pour définir le mode de calcul exact des valeurs par pallier) :

- **Calcul_Nb_Quinzaine** : Utilisé en particulier pour le calcul des Majorations Bi-Mensuelles (MBM). La formule permet de définir le nombre de quinzaines (un mois contient 2 quinzaines : du 1er au 15 et du 16 au dernier jour du mois) à prendre en compte pour le calcul.



- **Recherche_1_carac** : Pour les barèmes utilisant une caractéristique. La formule permet de récupérer la valeur d'une caractéristique comme échelle et permettra l'application de la bonification ou réfaction en fonction des valeurs par seuils définis plus bas.
- **Recherche_Calibrage** : Pour les barèmes appliquant des bonif/réfac en fonction du pourcentage de calibrage saisi sur la ligne article.
- **Recherche_combinaison_2_carac** : La formule récupère la valeur de deux caractéristiques et les transforme en une échelle de type "nombre décimal" : la 1ère caractéristique correspond à la partie entière et la 2nde caractéristique correspond à la partie décimale.(ex: carac 1 = 12,35 et carac 2 = 1,6 alors Echelle = 1235,16)
- **Recherche_infoligneparent** : Pour des barèmes différenciés par types de Tiers, par Tiers, par type de Base Prix, etc.. Si les critères sont respectés (tous, si plusieurs filtre renseignés) alors la formule renvoie, comme échelle, la *valeur retour* renseignée.
- **Recherche_moisjour_origine** : Permet de faire un filtre en fonction de la date (mois.jour) du contrat qui devient l'échelle du barème.
- **Recherche_somme_2_carac** : Utilisée en particulier pour le barème de conversion Poids Oléo-protéagineux. La formule utilise comme échelle la somme de deux caractéristiques avec possibilité d'application de seuils.

Echelle - Valeur ou Formule


Objectif : La formule Barème sert à **déterminer la valeur** de Réfaction/Bonification par pallier, en fonction des échelles de caractéristique.

Paramètres liés au MODE DE CALCUL du barème

- **Valeur en taux**

A cocher pour tous les barèmes de correction Poids.

- Si *coché* alors toute valeur saisie dans le champ *Valeur* est multipliée par la quantité de la ligne et divisée par 100.
- Si *décoché* alors toute valeur saisie dans le champ *Valeur* est multipliée par la quantité de la ligne.



- **Calcul en cascade**

Ce champ a de l'intérêt dans le cas où plusieurs barèmes s'appliquent.

- Si *coché* alors le barème s'appliquera au **résultat issu du calcul du barème précédent** (paramétré en priorité précédente), dans la déclaration du barème dans le groupe article ou l'article.

- **Calcul Valeur Obligatoire** (laisser *coché* dans un barème)

- Si *coché* alors le barème fonctionnera même si le champ prix de la ligne article est à 0.
- Si *décoché* alors pas de calcul si le champ prix de la ligne est à 0. (*déconseillé*)

- **Conservé si = 0** (Par sécurité laisser *coché*)

- Si *coché* alors la ligne de calcul du barème avec résultat = 0 est stockée dans la pièce.
- Si *décoché* alors la ligne de calcul du barème avec résultat = 0 est ignorée. (*déconseillé*)

- **Quantité de référence** (*présent uniquement pour les barèmes correction prix*)

- Brute : chargement + véhicule.
- Nette : chargement seul (brut - Tare).
- Norme : chargement ramené aux normes.

- **Forfait**

(*présent uniquement pour les barèmes correction prix*)

- Si *coché* la valeur est toujours multipliée par 1 quelle que soit la

- quantité de la ligne, si décoché la valeur est multipliée par la quantité de la ligne.
- Si *décoché* la valeur est multipliée par la quantité de la ligne.
- **Achat / Vente / Transfert Entrée / Transfert Sortie / OD Entrée / OD Sortie**
 - Cocher le ou les types d'Opération(s) (mouvements) pour lesquelles le barème est utilisé.
- **Applicable sur Facture**
 - Si *coché noir* (grisé inutilisé) alors la valeur de bonification/réfaction est applicable sur factures Achat (Facture et Avoir) et/ou Vente (Facture et Avoir) en fonction du type d'opération.
 - Si *décoché* alors les barèmes de correction de prix ne s'appliqueront pas.
- **Applicable sur pièce de régularisation**
 - Si *coché noir* (grisé inutilisé) la valeur de bonification/réfaction est applicable sur la pièce de compléments de Prix.

Echelles et Valeurs : (Collection)

- Utiliser les boutons ajout, duplication, validation, annulation, suppression.
- VALIDER impérativement la ligne de collection avant de créer une Nouvelle ligne.

Ne jamais remplacer les valeurs de calculs existantes si elles ont été utilisées dans des pièces,
Dans ce cas, pour les lignes existantes, paramétrer une **date de fin pour les valeurs en cours** et créer des nouvelles lignes de valeurs **démarrant au lendemain de la date de fin précédente**.

- **Date début / Fin**
date début/fin de validité des

échelles/valeurs ou formule paramétrées dans la ligne.

Il s'agit ici de la **Date Pièce** du type de pièce concerné :

- **Bon d'apport** pour les barèmes Correction poids,
- **Bordereau d'apport** et/ou **Bordereau de Complément de prix** pour les barèmes Correction prix et Correction prix MBM

The screenshot shows a form with the following fields and options:


- Date début** and **Date fin**: Date pickers with a calendar icon.
- Modifier ttes les lgs (Période identique)**: A checkbox.
- Entité**: A dropdown menu.
- Type base prix**: A dropdown menu.
- Type de tiers**: A dropdown menu.
- Tiers**: A dropdown menu.
- Echelle**: A text input field.
- Valeur**: A text input field containing '0.000000'.
- ou Formule**: A checkbox.
- Formule**: A text input field for entering a formula.

- **Modifier ttes les lgs (Période identique)**
Utilisé pour les barèmes par campagne (ex : MBM).
Si *coché*, alors lors d'un changement de date début/fin sur une ligne, toutes les lignes possédant les anciennes dates début/fin seront modifiées pour les nouvelles paramétrées.
- **Entité / Type Base Prix / Type de Tiers / Tiers**
Renseigner (si nécessaire) pour réduire le champ d'application du barème (mono-sélection).
- **Echelle**
Valeur de la caractéristique ou de la combinaison de caractéristiques.
- **Valeur**
Valeur de la bonification (sans signe) ou réfaction (précédée du signe moins) pour l'échelle de caractéristique ou combinaison de caractéristique.
- **ou formule**
A *cocher* pour appliquer une formule.
 - Ouvrir alors l'éditeur de formule en cliquant sur le bouton Σ
 - Sélectionner la formule nécessaire (voir ci dessous)
 - Puis Valider.
 - Cliquer à nouveau sur le bouton Σ pour paramétrer les variables de la formule.

Les **échelles et valeurs du barème** peuvent être **paramétrées en linéaire ou au travers d'une formule existante**. Chaque corps de formule est prévu en fonction des spécificités de

la profession.


Différentes formules de barèmes peuvent être utilisées. Elles permettent de **définir le calcul du barème précisément** :



Bareme_1_carac_AX3_BX2_CX_D

Utilisé pour des barèmes de ramener aux normes des oléagineux (**Correction Poids**, somme des deux caractéristiques Humidité + Impureté) lors de la réception des cultures (Colza et Tournesol).

Barème fourni de base par Analys.



Bareme_acidité

Exclusivement prévu pour la facturation finale client (avec l'huile).

Barème correction Prix pour le calcul de la bonification/réfaction de la caractéristique acidité pour la ****Vente**** des Tournesols ou

Colza.

Le barème utilise le principe Seuil - Réfaction pour calculer la valeur de réfaction liée à la caractéristique Acidité (en ajoutant les valeurs calculées pour chaque seuil).

A titre informatif, les valeurs à renseigner, pour appliquer la réglementation en vigueur en avril 2020 (valeurs à vérifier au moment de la mise en place du barème), sont les suivantes :
 Valeur initiale = 0, Seuil 1 = 2, Valeur 1 = 2,
 Seuil 2 = 3, Valeur 2 = 2,5, Seuil 3 = 5, Valeur 3 = 3,
 Seuil 4 = 7, Valeur 4 = 4.5

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_ACIDITE

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Seuil1	0	
Refac1	0	
Seuil2	0	
Refac2	0	
Seuil3	0	
Refac3	0	
Seuil4	0	
Refac4	0	
Seuil5	0	
Refac5	0	

Bareme_a_9_seuils

Utilisé pour les barèmes associés à une caractéristique (correction poids ou prix) et fonctionnant avec une valeur de bonification/réfaction par pas entre deux seuils. Voir la simulation en fin de page.

- **Valeur Initiale** : Montant de la bonification/Réfaction hors seuil.
- **Seuil** : Echelle de carac (exclus) à partir de laquelle il faudra appliquer la valeur de Boni (valeur positive) / Réfac (valeur négative) définie juste après.
- **Pas** : les 3 valeurs les plus couramment utilisées sont : 1 (par point) ; 0,5 (par demi-point) ou 0,1 (par dixième de point). Mais toute autre valeur de Pas peut être envisagée.
- **Refac** : Montant de la bonification (valeur positive)/Réfaction (valeur négative) valable jusqu'au seuil suivant inclus.

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_A_9_SEUILS

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Seuil1	0	
Pas1	0.5	
Refac1	0	
Seuil2	0	
Pas2	0.5	
Refac2	0	
Seuil3	0	
Pas3	0.5	
Refac3	0	
Seuil4	0	
Pas4	0.5	
Refac4	0	
Seuil5	0	
Pas5	0.5	
Refac5	0	
Seuil6	0	
Pas6	0.5	
Refac6	0	
Seuil7	0	
Pas7	0.5	
Refac7	0	
Seuil8	0	
Pas8	0.5	
Refac8	0	
Seuil9	0	
Pas9	0.5	
Refac9	0	

Bareme_a_9_seuils_sur_carac

Barème permettant de récupérer la valeur de la caractéristique mentionnée avec le Code_carac_seuil et de lui attribuer la valeur de Boni/Réfac correspondante grâce à un système

Seuil - Valeur.

- **Code_carac_seuil** : Renseigner l'ID de la caractéristique concernée
- **Valeur_Initiale** : Renseigner la valeur hors-seuil.
- **Seuil** : Echelle de carac (exclus) à partir de laquelle il faudra appliquer la valeur de Boni (valeur positive) / Réfac (valeur négative) définie juste après.
- **Valeur** : Boni / Réfac à appliquer

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_A_9_SEUILS_SUR_CARAC

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Code_Carac_Seuil	0	
Valeur_Initiale	0	
Seuil1	0	
Valeur1	0	
Seuil2	0	
Valeur2	0	
Seuil3	0	
Valeur3	0	
Seuil4	0	
Valeur4	0	
Seuil5	0	
Valeur5	0	
Seuil6	0	
Valeur6	0	
Seuil7	0	
Valeur7	0	
Seuil8	0	
Valeur8	0	
Seuil9	0	
Valeur9	0	

Bareme_a_freinte

Le barème est utilisé pour le calcul officiel du ramener aux normes (**Correction Poids**) pour les réceptions des cultures des **protéagineux (POIS, FEVEROLE, LUPIN)** .

Ce calcul s'effectue au travers de la somme des deux caractéristiques **Humidité + Impureté**, avec l'utilisation, exclusive, de la caractéristique Humidité pour la partie freinte.

Barème fourni de base par Analys.

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Code_Carac_Base	0	2002
Base_Carac_Base	0	2
Code_Carac_Freinte	0	2001
Base_Carac_Freinte	0	14
Seuil_Min_Carac_Freinte	0	17
Seuil_Max_Carac_Freinte	100	23
Constante_1	0	0.0060
Constante_2	0	0.0340
Constante_3	0	0.004

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_A_FREINTE

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Code_Carac_Base	0	
Base_Carac_Base	0	
Code_Carac_Freinte	0	
Base_Carac_Freinte	0	
Seuil_Min_Carac_Freinte	0	
Seuil_Max_Carac_Freinte	100	
Constante_1	0	
Constante_2	0	
Constante_3	0	

Bareme_complement_acompte

Barème **correction Prix**, ayant pour but d'annuler une réfaction. Il suffit de renseigner l'ID du barème à compléter, aucune valeur précise n'est à renseigner. Ce barème reprend la valeur de réfaction qui avait été appliquée, en inversant la valeur.

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_COMPLEMENT_ACOMPTE

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Id_Bareme_Acompte	0	

Bareme_frais_approche

Barème **Correction Prix** pour le [calcul des frais de transport](#) (ne fait appel à aucune caractéristique), calculé sur les Bordereaux d'apport.

Formule Barème frais d'approche

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_FRAIS_APPROCHE

Description
\$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Id_Transporteurs_Interne	*	
Id_Transporteurs_Externe	*	
Meme_Si_Pas_De_Transporteur	0	
Seuil_Qte_Mini	0	
Seuil_Qte_Maxi	999999.999	
Type_Qte	0	
Types_Prix	*	
Id_Types_Base_Prix	*	
Id_Types_Tiers	*	

- **Valeur initiale** : Montant de la réfaction à appliquer en fonction des critères sélectionnés.
- **Id_Transporteurs_externe / interne** : Paramétrer les Id pour lesquels le barème doit fonctionner :
 - * : Tous les Types autorisés
 - *,-ID : Pour exclure certains Types
 - ID : Pour n'autoriser que certains Types (en indiquant le numéro d'ID de ces derniers, séparées par des virgules)
- **Meme_si_pas_de_transporteur** :
 - 1 : Application du barème même si aucun transporteur n'est renseigné dans la pièce.
 - 0 : Application du barème uniquement si un transporteur est renseigné.
- **Seuil_Qte_Mini / maxi** : Renseigner les quantités minimum et maximum (valeurs incluses) pour lesquelles le barème doit fonctionner.
- **Type_Qte** :
 - 0 : Quantité **Normes** dans le **Bordereaux d'apport**.
 - 1 : Quantité **Brute** dans le bon d'apport.
 - 2 : Quantité **Nette** dans le bon d'apport.
 - 3 : Quantité **Norme** dans le bon d'apport.

d'apport.

- **Type_Prix** : Renseigner le type de prix autorisé pour le calcul du barème (* (tous les types de prix), **Départ, Rendu** ou **FOB**).
- **Id_Types_Base_Prix / Id_Types_Tiers** : Paramétrer les Id pour lesquels le barème doit fonctionner :
 - * : Tous les Types autorisés
 - *,-ID : Pour exclure certains Types
 - ID : Pour n'autoriser que certains Types (en indiquant le numéro d'ID de ces derniers, séparées par des virgules)

Bareme_frais_Stockage

Barème **Correction Prix** pour le [calcul des frais de Stockage](#) (ne fait appel à aucune caractéristique). Le but est de calculer une période entre la date de mise en dépôt et la date du rachat de la céréale.

Le barème est appliqué, à l'achat, sur un **bordereau d'apport**.

- **Mode_Calcul_Period** :
 - 0 = Jour.
 - 1 = Quinzaine avec calcul **depuis la date exacte** du dépôt d'origine, 1 quinzaine = 15 jours calendaires. Par exemple, dépôt le 05/03 et rachat le 20/03 → 1 quinzaine = 15 jours.
 - 2 = Mois, avec calcul par rapport au mois calendaire (janvier, février, etc...). Si le rachat a lieu le même mois que le dépôt, alors aucune période comptabilisée. D'une façon générale, par ex : Dépôt en mars et rachat en mai, on comptabilise 2 périodes.
 - 3 = Quinzaine avec calcul **depuis le début de la période quinzaine** comprenant la date exacte du dépôt d'origine. Donc, pour un dépôt compris entre le 01 et le 15 du mois, on comptabilisera à partir du 01, et pour un dépôt compris entre le 16 et

Formule Barème frais de stockage

Editeur de formules

Nom de la procédure		
BAREME_FRAIS_STOCKAGE		
Description		
\$\$\$ANALYS\$\$\$		
Variables locales		
NOM	DEFAULT	VALEUR
Mode_Calcul_Period	1	
JMM_Debut_Calcul_Frais	00/00	
Mois_Report_Campagne	7	
Nb_Jours_Gratis	0	
Nb_Periodes_Gratis	0	
Calcul_Si_Periodes_Commencees	0	
Valeur_Periodes	0	
Frais_Fixe	0	
Prise_En_Compte_Normal	0	
Prise_En_Compte_Depot	1	
Prise_En_Compte_Rachat	1	
Prise_En_Compte_Reprise	1	
Id_Types_Base_Prix	*	

le 31 du mois, on comptabilisera à partir du 16.

- **JJMM_Debut_Calcul_Frais** : Renseigner, si nécessaire, la date de début du calcul des frais de stockage si différents de la date de mise en dépôt.
- **Mois_Report_Campagne** : Renseigner, par ex, 7 pour juillet. Correspond au mois de basculement de la campagne.
- **Nb_Jours_Gratuit / Nb_Périodes_Gratuite** : Franchise, en nombre de jours ou périodes, à déduire du nombre de jours/périodes de stockage pour le calcul des frais.
- **Calcul_Si_Periodes_Commencee** : Calcul des frais de stockage pour une période commencée, mais non complète : 0 = Faux 1 = Vrai.
- **Valeur_Periodes** : Valeur en €/Unité des frais de stockage par nombre de période calculée.
- **Frais_fixe** : Valeur fixe en €/Unité ajouté à la valeur période.
- **Prise_En_Compte_Normal / Depot / Rachat / Reprise** : Type de stockage des lignes pris en compte pour le calcul : 0 = Faux 1 = Vrai.
- **Id_Types_Base_Prix** : Paramétrer les Id pour lesquels le barème doit fonctionner :
 - * : Tous les Types autorisés
 - *,-ID : Pour exclure certains Types
 - ID : Pour n'autoriser que certains Types (en indiquant le numéro d'ID de ces derniers, séparées par des virgules)

Bareme_point_huile

Barème **correction Prix** pour le calcul officiel de la boni/refac de la caractéristique [Huile pour la **Vente** des Colza et Tournesols](#). Chaque point d'huile au delà de la Norme Huile, renseignée dans les variables, est rémunéré par l'acheteur au **prix d'achat x coef d'huile** renseigné.

- **Valeur_initiale** : renseigner 0
- **Norme_Poids** : Calculé de la façon

suivante : 100 - (H + I)normes

- **Norme_Huile** : Valeur officielle de la Norme pour l'oléagineux concerné.
- **Coef_Huile** : Valeur officielle du coefficient à appliquer.
- **Code_Carac_Humidite / Impureté** : Renseigner les code des caractéristiques à prendre en compte pour la formule.
Barème fourni de base par Analys.

Editeur de formules

Nom de la procédure
 BAREME_POINT_HUILE

Description
 \$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Norme_Poids	0	
Norme_Huile	0	
Coef_Huile	0	
Code_Carac_Humidite	2001	
Code_Carac_Impurete	2002	

Bareme_pourc_prixbrutplusMBM

Barème **correction Prix**, ayant pour but de calculer un pourcentage de réfaction (valeur négative) / bonification (valeur positive) sur un **prix Brut + MBM** et non sur un prix Net. Renseigner uniquement la valeur du pourcentage à appliquer et son signe (Valeur initiale à ne pas remplir).

Editeur de formules

Nom de la procédure
 BAREME_POURC_PRIXBRUTPLUSMBM

Description
 \$\$ANALYS\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Pourcentage	0	

Ne pas oublier de cocher *Valeur en taux* dans le bloc *Mode de Calcul*.

Bareme_proteine

Barème **Correction Prix**, ayant pour but d'indexer le calcul de la caractéristique Protéine à une fourchette de caractéristique sur le Poids Spécifique (PS), avec un filtre éventuel sur la caractéristique Humidité. Cette formule pourrait également être utilisée pour d'autres combinaisons de critères de caractéristique.

- **Valeur_initiale** : Valeur initiale de bonification ou réfaction pour la Caractéristique Protéine hors conditions

- *Variables des conditions d'application du calcul.* Le calcul des bonifications/réfections s'effectue lorsque les 2 conditions sont réunies :
- **Code_Carac_Humidite** : Renseigner le Code de la caractéristique Humidité ou de toute autre Caractéristique à prendre en compte.
- **Seuil_Maxi_Humidite** : Renseigner la valeur maximale de la caractéristique permettant le calcul du barème
- **Code_Carac_PS** : Renseigner le Code de la caractéristique PS ou de toute autre Caractéristique à prendre en compte.
- **Seuil_Mini_PS / Seuil_Maxi_PS** : Renseigner les valeurs minimale et maximale de la caractéristique permettant le calcul du barème.
- *Variables de calcul de bonification/réfaction en fonction des conditions :*
- **Seuil_1** : Valeur de protéine minimale (exclus) pour lequel la Refac_1 est calculée.
- **Pas_1** : Pas d'incrémentation pour le calcul de la Refac_1.
- **Refac_1** : Valeur de la réfac_1
- **etc...**

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_PROTEINE

Description
\$\$\$ANALYS\$\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Code_Carac_Humidite	2001	
Seuil_Maxi_Humidite	100	
Code_Carac_PS	2003	
Seuil_Mini_PS	0	
Seuil_Maxi_PS	100	
Seuil1	0	
Pas1	0.5	
Refac1	0	
Seuil2	0	
Pas2	0.5	
Refac2	0	
Seuil3	0	
Pas3	0.5	
Refac3	0	
Seuil4	0	
Pas4	0.5	
Refac4	0	
Seuil5	0	
Pas5	0.5	
Refac5	0	
Seuil6	0	
Pas6	0.5	
Refac6	0	
Seuil7	0	
Pas7	0.5	
Refac7	0	
Seuil8	0	
Pas8	0.5	
Refac8	0	
Seuil9	0	
Pas9	0.5	
Refac9	0	

Bareme_px_si_declassement

Barème correction Prix permettant d'appliquer une réfaction (valeur négative) uniquement si un déclassement est appliqué sur le Bon d'apport (article sur contrat). La Valeur_initiale à renseigner correspond à la valeur de la réfaction (précédée d'un signe négatif) à appliquer.

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_PX_SI_DECLASSEMENT

Description
\$\$\$ANALYS\$\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	

Bareme_R3_oleagineux

Utilisé pour des barèmes de ramené aux normes (**Conversion Poids** H+I) des oléagineux (Colza et Tournesol). Il ne sert qu'au calcul dans

des barèmes, en opération **Vente**, utilisés pour la facturation définitive.

Les valeurs par défaut renseignées dans le barème correspondent aux valeurs standards en vigueur en avril 2020, valeurs à vérifier au moment de la mise en place du barème).

- **Valeur_initiale** : Renseigner **0**
- **Norme_Poids** : Calculé de la façon suivante : $100 - (H + I)$ normes
- **Code_Carac_Humidite / Impureté** : Renseigner les code des caractéristiques à prendre en compte pour la formule.

Ne pas oublier de cocher *Valeur en taux* dans le bloc *Mode de Calcul*.

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_R3_OLEAGINEUX

Description
\$\$\$ANALYS\$\$\$

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Norme_Poids	89	
Code_Carac_Humidite	2001	
Code_Carac_Impurete	2002	

Bareme_refac_directe

Barème **Correction poids**, utilisé en général pour la caractéristique impureté. Aucune variable n'est à renseigner car le barème génère une réfaction de la valeur de l'échelle de la caractéristique.

Par exemple pour une impureté de 2%, il y aura une réfaction de 2% sur le poids net. Ici, pas besoin de mettre un signe négatif car obligatoirement une réfaction, pas de bonification.

Ne pas oublier de cocher *Valeur en taux* dans le bloc *Mode de Calcul*.

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_REFACTION_DIRECTE

Description
\$\$\$ANALYS\$\$\$

Variables locales


NOM	DEFAULT	VALEUR
-----	---------	--------

Comptabilité



Dans le cas d'un **barème correction prix**, sélectionner (si nécessaire) le modèle d'écriture à appliquer et permettant de ventiler l'écriture comptable sur le compte approprié.

Simulation du barème

Il est possible d'**imprimer le calcul des variables d'un barème** en utilisant le mode simulation.

Pour cela, cliquer sur le bouton 

Puis sélectionner la *simulation du Barème* :

A screenshot of a dialog box titled 'Simulation du barème'. It contains several input fields: 'Date de la simulation' with the value '19/03/2020' and a calendar icon; 'Echelle début' with the value '0'; 'Echelle fin' with the value '0'; 'Pas d'incrémentation' with the value '0'; 'Type base prix' with a dropdown menu; 'Type de tiers' with a dropdown menu; 'Tiers' with a dropdown menu; and 'Initialisation de variables supplémentaires' with a text input field. An 'OK' button with a green checkmark is at the bottom right.

- **Date de la simulation**
La date indiquée permet la sélection du barème concerné si plusieurs barèmes à des périodes différentes.
- **Echelle début / fin***
Renseigner l'échelle de début et de fin de simulation.
- **Pas d'incrémentation***
Renseigner le pas d'incrémentation de la boni/réfac.
- **Type Base Prix / Type de Tiers / Tiers**
Permet d'affiner, si nécessaire, en fonction des paramètres contenus dans le barème.
- **Initialisation de variables supplémentaires**

Exemple d'utilisation d'un barème à 9 seuils et sa simulation :

Simulation d'un Barème Correction Poids Humidité traduisant les contraintes suivantes :

Etape 1 : Problématique

- < ou = à 15% : Pas de réfaction
- De 15% exclus à 25% inclus : 0,7% de réfaction par pas de 0,5%
- De 25% exclus à 30% inclus : 0,725% de réfaction par pas de 0,5%
- De 30% exclus à 35% inclus : 0,75% de réfaction par pas de 0,5%

Editeur de formules

Nom de la procédure
BAREME_A_9_SEUILS

Description

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	0
Seuil1	0	15
Pas1	0.5	0.5
Refac1	0	-0.7
Seuil2	0	25
Pas2	0.5	0.5
Refac2	0	-0.725
Seuil3	0	30
Pas3	0.5	0.5
Refac3	0	-0.75
Seuil4	0	35
Pas4	0.5	
Refac4	0	
Seuil5	0	
Pas5	0.5	
Refac5	0	
Seuil6	0	
Pas6	0.5	

Etape 2 : Variables de la formule

Simulation du barème

Date de la simulation
20/03/2020 15

Echelle début Echelle fin Pas d'incrémantation
15 35 0.5

Type base prix

Type de tiers Tiers

Initialisation de variables supplémentaires

OK

Etape 3 : Fenêtre de simulation

Vendredi 20 Mars 2020 à 10:27

Nom du barème

SIMULATION DE BAREME

Barème Correction Poids Humidité (En %)

FORMULE : BAREME_A_9_SEUILS

INITIALISATIONS : EchelleBareme=0.000 | Valeur_Initiale=0 | Seuil1=15 | Pas1=0.5 | Refac1=-0.7 | Seuil2=25 | Pas2=0.5 | Refac2=-0.725 | Seuil3=30 | Pas3=0.5 | Refac3=-0.75 | Seuil4=35 | Pas4= | Refac4= | Seuil5= | Pas5= | Refac5= | Seuil6= | Pas6= | Refac6= | Seuil7= | Pas7= | Refac7= | Seuil8= | Pas8= | Refac8= | Seuil9= | Pas9= | Refac9= |

Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur
19.50	-6.30	20.00	-7.00	20.50	-7.70	21.00	-8.40	21.50	-9.10	22.00	-9.80	22.50	-10.50	23.00	-11.20	23.50	-11.90		
24.00	-12.60	24.50	-13.30	25.00	-14.00	25.50	-14.725	26.00	-15.45	26.50	-16.175	27.00	-16.90	27.50	-17.625	28.00	-18.35		
28.50	-19.075	29.00	-19.80	29.50	-20.525	30.00	-21.25	30.50	-22.00	31.00	-22.75	31.50	-23.50	32.00	-24.25	32.50	-25.00		
33.00	-25.75	33.50	-26.50	34.00	-27.25	34.50	-28.00	35.00	-28.75										

Rappel des variables de la formule

Tableau des échelles et valeurs calcul

Etape 4 : Simulation du barème

[Previous](#) [Next](#)

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:creation_de_baremes

Last update: **2024/07/29 10:13**